

PGマルチペイメントサービス リンクタイプ Plus オリジナルデザイン利 用マニュアル

- 本書の著作権は「GMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下、弊社という)」に帰属します。
- 本書のいかなる部分においても、弊社に事前の書面による許可なく、電子的、機械的を含むいかなる手段や形式によってもその複製、改変、頒布、ならびにそれらに類似する行為を禁止します。
- 本仕様書は加盟店様と弊社との間で締結した機密保持契約において機密情報として規定される情報です。本仕様書の取扱いは機密保持契約の規定に従ってください。
- 本書の内容は、予告なく随時更新されます。
- 本書の内容について万全を期しておりますが、万一記載もれ等お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

目次

1	リンクタイプ Plus オリジナルデザイン 概要	4
1.1	オリジナルデザインとは	4
1.2	オリジナルデザインの導入に際して、必要な作業	5
1.2.1	オリジナルデザインテンプレートの編集	5
1.2.2	オリジナルデザインテンプレートの表示設定	5
1.3	カスタマイズイメージ	6
1.3.1	決済画面	6
1.3.2	カード編集画面	7
2	オリジナルデザイン 編集方法	8
2.1	オリジナルデザイン編集方法	8
2.1.1	オリジナルデザインのテンプレート設定を編集する	8
2.1.1.1	オリジナルデザインテンプレートのテンプレート名を変更する	8
2.1.1.2	オリジナルデザインテンプレート編集画面を開く	10
2.1.1.3	オリジナルデザインテンプレート編集画面について	11
2.1.1.4	オリジナルデザインテンプレートを編集する	12
2.1.1.5	編集内容を一時的に保存する	13
2.1.1.6	編集内容を公開データとして保存する	14
2.1.1.7	オリジナルデザインテンプレートの設定をダウンロードする	15
2.1.1.8	オリジナルデザインテンプレートの設定をアップロードする	16
2.1.1.9	オリジナルデザインテンプレートの公開履歴を確認する	18
2.1.1.10	オリジナルデザインテンプレートの公開履歴から、過去のデザインを確認する	19
2.1.1.11	全画面プレビューで表示している画面を切り替える	21
2.1.1.12	オリジナルデザインテンプレートの公開履歴から復元する	23
2.1.1.13	オリジナルデザインテンプレートの設定をデフォルトに戻す	24
2.1.2	オリジナルデザインテンプレート設定を、プレビュー画面で確認する ..	25
2.1.3	オリジナルデザインテンプレートの設定をダウンロードする	25
3	オリジナルデザイン設定項目一覧	27
3.1	設定一覧	27
3.2	入力形式について	28
3.3	全画面共通設定	29
3.4	画面ごとの設定	36
3.4.1	決済	36
3.4.1.1	決済選択画面	36
3.4.1.2	確認画面	39

3.4.2	完了画面	40
3.4.3	カード編集	41
3.4.3.1	カード編集画面	41
3.4.4	確認画面	42
3.4.5	完了画面	43
4	リンクタイプ Plus オリジナルデザイン利用マニュアル改定履歴	44

1 リンクタイプ Plus オリジナルデザイン 概要

1.1 オリジナルデザインとは

オリジナルデザインとは、決済画面やカード編集画面のデザインをカスタマイズできる機能です。これにより、リンクタイプ Plusの画面デザインを加盟店様のサイトに近づけることができます。オプションの契約は不要で、標準機能としてご利用いただけます。

オリジナルデザインの設定例

サイトに戻る

決済手段の選択 内容確認 決済完了

ただいま注文増加につき、出荷まで2週間ほどお時間を頂戴しております。予めご了承ください。

ご利用内容

決済手段選択

利用金額

¥1,100

小計 ¥1,000

配送料 ¥100

詳細を表示

クレジットカード

コンビニ

Pay-easy (ペイジー)

ただいま注文増加につき、出荷まで2週間ほどお時間を頂戴しております。予めご了承ください。

サンプルショップ

決済手段選択 確認 完了

ご利用内容

利用金額

¥1,100

小計 ¥1,000

配送料 ¥100

詳細を表示

決済手段選択

クレジットカード VISA Mastercard JCB UnionPay

コンビニ LAWSON FamilyMart 7-Eleven

Pay-easy (ペイジー)

1.2 オリジナルデザインの導入に際して、必要な作業

1.2.1 オリジナルデザインテンプレートの編集

管理画面からオリジナルデザインテンプレートの編集を行います。


オリジナルデザインのテンプレートは1ショップにつき5種類まで登録できます。

編集方法は [オリジナルデザイン 編集方法](#) (see page 8)をご確認ください。

1.2.2 オリジナルデザインテンプレートの表示設定

管理画面の表示設定画面から使用するオリジナルデザインテンプレートを指定します。

オリジナルデザインテンプレートの指定は設定IDごとに設定が必要です。



1.3 カスタマイズイメージ

1.3.1 決済画面

The image shows a payment gateway checkout page with several callout boxes pointing to different areas, detailing customization options. The page layout includes a header, a progress bar, a message box, a main content area with a summary table and payment options, a form for payment details, and a footer.

ヘッダ

- ・表示 or 非表示
- ・ショップ名：内容/文字色/サイズ
- ・背景色
- ・ボーダー：太さ/色
- ・ロゴ：表示or非表示/画像/サイズ/配置（左・中央・右）

全体

- ・文字色
- ・背景色
- ・ボタンやメッセージエリアの形（角/角丸）

プログレスバー

- ・表示or非表示
- ・デザイン：3パターン+画像指定 から選択（デザインを3パターンから選択時のみ）
- ・色
- ・文字：表示or非表示/文面

上部メッセージエリア

- ・表示 or 非表示
- ・タイトル
- ・テキスト
- ・色：背景色/文字色
- ・ボーダー：色/太さ

コンテンツエリア

- ・背景色
- ・コンテンツ幅

決済手段選択

- ・決済手段の並び順：決済手段並び順
- ・デザイン：3パターン
- ・決済手段のロゴ：表示or非表示
- ・決済手段の注釈：内容/文字色

ボタン

- ・色：文字色/ボーダー色

フッタ

- ・表示 or 非表示
- ・ボーダー：太さ/色
- ・ロゴ：表示or非表示/画像/サイズ/配置（左・中央・右）
- ・リンク
- ・コピーライト

取引内容 (ご利用内容欄)

- ・表示 or 非表示
- ・タイトル
- ・ボーダー：色
- ・詳細を表示：表示 or 非表示

ご注意

コンビニ決済、Pay-easy決済のお支払い期限は、本日を始めて7日以内です。
注文確定から8時間以内はキャンセルが可能です。

FOOTER LOGO

プライバシーポリシー ご利用規約 よくあるご質問
Copyright (C) 2024 Sample Shop, Inc. All Rights Reserved.

1.3.2 カード編集画面

The screenshot shows a card editing interface with the following callout boxes and their associated settings:

- ヘッダ**
 - ・表示 or 非表示
 - ・ショップ名：内容/文字色/サイズ
 - ・背景色
 - ・ボーダー：太さ/色
 - ・ロゴ：表示or非表示/画像/サイズ/配置（左・中央・右）
- 全体**
 - ・文字色
 - ・背景色
 - ・ボタンやメッセージエリアの形（角/角丸/丸）
- プログレスバー**
 - ・表示or非表示
 - ・デザイン：3パターン+画像指定 から選択（デザインを3パターンから選択時のみ）
 - ・色
 - ・文字：表示or非表示/文面
- 上部メッセージエリア**
 - ・表示 or 非表示
 - ・タイトル
 - ・テキスト
 - ・色：背景色/文字色
 - ・ボーダー：色/太さ
- コンテンツエリア**
 - ・背景色
 - ・コンテンツ幅
- カード会員情報**
 - ・会員ID：表示or非表示
 - ・会員名：表示or非表示
- ボタン**
 - ・色：文字色/ボーダー色
- フッタ**
 - ・表示 or 非表示
 - ・ボーダー：太さ/色
 - ・ロゴ：表示or非表示/画像/サイズ/配置（左・中央・右）
 - ・リンク
 - ・コピーライト

① ワンポイント

- オリジナルデザインにはデフォルト設定があるため、そのまま利用することも可能です。
- PC、スマートフォン、タブレット等、各デバイスに応じてレイアウトが自動調整されます。ロゴ画像等の一部デザインはPCとスマートフォンでそれぞれ、高さを設定可能です。

① 各設定項目については、[オリジナルデザイン設定項目一覧 \(see page 27\)](#)を参照してください。

2 オリジナルデザイン 編集方法

2.1 オリジナルデザイン編集方法

2.1.1 オリジナルデザインのテンプレート設定を編集する

2.1.1.1 オリジナルデザインテンプレートのテンプレート名を変更する

① ワンポイント

「テンプレート名」は、オリジナルデザインテンプレートを識別するための名前です。
本設定は必ず設定する必要はありません。

その他 / リンクタイプ Plus
テンプレート

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 **テンプレート** ①

画面 通知

オリジナルデザイン

No.	テンプレート名	一時保存日時	公開日時	プレビュー	ダウンロード
1	テンプレート1 ②	20- ()	20- ()	決済画面 カード編集画面	↓
2	テンプレート2			決済画面 カード編集画面	↓
3	テンプレート3			決済画面 カード編集画面	↓
4	テンプレート4			決済画面 カード編集画面	↓
5	テンプレート5			決済画面 カード編集画面	↓

1. **テンプレート** をクリック
2. 編集したいテンプレートのテンプレート名をクリックする

テンプレート名編集 ×

No.1

テンプレート名 ③

④

3. 新しく設定したいテンプレート名を入力する
4. **保存** をクリック

その他 / リンクタイプ Plus
テンプレート リンクタイプ Plusに関するFAQ

テンプレート名を設定しました。 5

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 **テンプレート**

画面 通知

オリジナルデザイン

No.	テンプレート名	一時保存日時	公開日時	プレビュー	ダウンロード
1	テンプレート18 5		20 ()	決済画面 カード編集画面	ダウンロード

5. テンプレート名設定完了のメッセージが表示され、テンプレート名が更新されていることを確認する

2.1.1.2 オリジナルデザインテンプレート編集画面を開く

その他 / リンクタイプ Plus
テンプレート

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 **テンプレート**

画面 通知

オリジナルデザイン

No.	テンプレート名	一時保存日時	公開日時	プレビュー	ダウンロード	
1	テンプレート1	未公開データあり	20 () ()	20 () ()	決済画面 カード編集画面	↓
2	テンプレート2			決済画面 カード編集画面	↓	
3	テンプレート3			決済画面 カード編集画面	↓	
4	テンプレート4			決済画面 カード編集画面	↓	
5	テンプレート5			決済画面 カード編集画面	↓	

1. **テンプレート** をクリック
2. **編集** をクリックすると該当するテンプレートの設定を編集することができます

2.1.1.3 オリジナルデザインテンプレート編集画面について



- 画面左側の設定項目から、デザインの編集を行います。
- 編集した内容はリアルタイムでプレビュー画面に反映されます。
- 決済とカード編集の全ての画面をプレビュー画面で確認可能です。
- PC用/スマートフォン用/全画面表示の切り替えも可能です。

• 編集エリアを閉じる

• 画面幅を切り替えられます。左から、PC / スマホ / 全画面

• プレビューを見たい画面を選択できます

• 設定したい項目まで素早く移動します

• 該当する画面用の設定項目を開きます

• 文字色など、画面表示に関わるパラメータを設定できます

• 前の画面（オリジナルデザインテンプレート一覧画面）に戻ります

その他のリンクタイプ Plus / テンプレート / 画面
編集 (1: テンプレート1)

全画面共通の設定
全画面共通

画面ごとの設定
決済
決済選択画面
確認画面
完了画面
カード編集
カード編集画面
確認画面
完了画面
エラー
エラー画面

文字
背景
全体的なスタイル
ファビコン
ヘッダ
プログレスバー
メッセージエリア
コンテンツエリア
フッタ
ボタン
プレビュー用設定

文字
文字色 #333333
デフォルトの文字色を指定で上書きされます

背景
背景色 #FFFFFF

全体的なスタイル
スタイル
角(sharp)
角丸(rounded)
丸(pill)

ファビコン
画像URL https://example.com/ico

ご利用内容
利用金額 ¥1,100
小計 ¥1,000
税込料 ¥100
詳細を表示

決済手段選択
クレジットカード VISA Mastercard JCB AU PAYNET
コンビニ
ドコモ払い d払い
auかんたん決済 auかんたん決済
au PAY (ネット支払い) au PAY
ソフトバンクまとめて支払い SoftBank
エポスカんたん決済 EPOS かんたん決済
多通貨クレジットカード決済 (DCC) VISA Mastercard

プレビュー画面

2.1.1.4 オリジナルデザインテンプレートを編集する

✔ 事前に必要な操作

オリジナルデザインテンプレート編集画面を開く (see page 10)



- オリジナルデザインテンプレート編集画面は、1時間でセッションタイムアウトします。こまめに一時保存ボタンを押してください。
- オリジナルデザインテンプレート編集画面では、複数ユーザーによる同時作業を行わないでください。一時保存/公開ボタンをクリックした際に、他のユーザーが一時保存/公開したオリジナルデザインテンプレートが上書きされてしまいます。


1. 各項目の設定値を入力する
2. 入力した内容を右側のプレビュー表示エリアで確認する
3. セレクトボックスで表示を確認したい画面を選択し、**更新** をクリック

2.1.1.5 編集内容を一時的に保存する

✔ 事前に必要な操作

オリジナルデザインテンプレートを編集する (see page 10)

- ①
- 一時保存ボタンをクリックすることで、オリジナルデザインテンプレートの一時保存が可能です。
 - 一つのオリジナルデザインテンプレートに対して、最後に一時保存した一件のみ保存されます。
 - 一時保存すると、オリジナルデザインテンプレート編集画面で、一時保存状態から編集を再開できます。
 - 公開が完了すると、一時保存データは破棄されます。



1. **一時保存** をクリックする



2. **OK** をクリックする



3. **一時保存完了** のメッセージが表示されたことを確認する


2.1.1.6 編集内容を公開データとして保存する

✔ **事前に必要な操作**


オリジナルデザインテンプレートを編集する (see page 10)

① 公開ボタンをクリックすることで、オリジナルデザインテンプレートの公開が可能です。

⚠ 既に表示設定されているオリジナルデザインテンプレートの場合、実際の決済画面およびカード編集画面に即時反映されます。



1. **公開** をクリックする



2. **OK** をクリックする



3. **公開完了** のメッセージが表示されたことを確認する

2.1.1.7 オリジナルデザインテンプレートの設定をダウンロードする

✔ 事前に必要な操作

編集内容を一時的に保存する (see page 13)

編集内容を公開データとして保存する (see page 14)

❶ 現在の設定内容をjson形式のファイルでダウンロードできます。
使用用途

- テスト環境で設定した内容を本番環境で使う
- ショップAで設定した内容をショップBでも使う

1. **設定ダウンロード** をクリックする

2. **OK** をクリックし、現在の設定をjsonファイルとしてダウンロードする

2.1.1.8 オリジナルデザインテンプレートの設定をアップロードする

✔ 事前に必要な操作

オリジナルデザインテンプレートの設定をダウンロードする (see page 15)

① 設定ダウンロード機能でダウンロードしたファイルをアップロードし、設定内容を反映できます。

⚠ アップロードに使用するファイルは必ず、設定ダウンロード機能でダウンロードされたファイルを使用してください。

直接編集したファイルを使用した場合、デザインが崩れる可能性があります
一時保存/公開 するまで、オリジナルデザインテンプレートの設定は保存や公開がされません。
以下を参考に、一時保存、もしくは公開をしてください。

- 編集内容を一時的に保存する (see page 13)
- 編集内容を公開データとして保存する (see page 14)

The screenshot shows the design editor interface. On the left sidebar, under the '設定' (Settings) section, the '設定アップロード' (Upload Settings) option is highlighted with a red box and a circled '1'. The main area shows various design settings like text color, background color, and font style. On the right, there's a preview of the payment page with a total amount of ¥1,100 and various payment methods listed.

1. **設定アップロード** をクリックする

The screenshot shows the 'アップロード' (Upload) dialog box. It contains the following text: '読み込みたいテンプレートファイルを選択し、アップロードを押してください。' (Select the template file you want to load and click Upload). Below this, there are two sections: 'ファイルから指定' (Specify from file) and 'アップロードファイル' (Upload file). In the 'アップロードファイル' section, there is a button labeled 'ファイルを選択' (Select file) which is highlighted with a red box and a circled '2'. Below it, there is a blue 'アップロード' (Upload) button highlighted with a red box and a circled '3'.


2. **ファイルを選択** をクリックし、アップロードするファイルを選択する
3. **アップロード** をクリックし、アップロードする



4. アップロード完了のメッセージが表示され、プレビュー画面に設定が反映されていることを確認する

2.1.1.9 オリジナルデザインテンプレートの公開履歴を確認する

- 各オリジナルテンプレート毎に現在の公開データを含めて履歴データを6つ保持します。
- 公開履歴のプレビュー表示と公開履歴のバージョンへの復元が可能です。



1. **公開履歴** をクリックする



2.1.1.10 オリジナルデザインテンプレートの公開履歴から、過去のデザインを確認する

✔ 事前に必要な操作

オリジナルデザインテンプレートの公開履歴を確認する (see page 18)

編集内容を公開データとして保存する (see page 14)

公開履歴

現在の公開データ含めて、過去6回分までの公開履歴を復元できます。

[Blurred]	全画面プレビュー	復元

1. **全画面プレビュー** をクリックする

公開履歴

プレビュー表示する画面を選択する
×

戻る

画面切り替え
決済 ▼
決済選択画面 ▼

公開履歴一覧に戻る

ご利用内容

利用金額

¥1,100

小計 ¥1,000

税送料 ¥100

詳細を表示 ▼

決済手段選択

- クレジットカード
- コンビニ
- Pay-easy (ペイジー)
- ドコモ払い **d払い**
- auかんたん決済
- au PAY (ネット支払い)
- ソフトバンクまとめて支払い
- エポスかんたん決済
- 多通貨クレジットカード決済 (DCC)
- LINE Pay決済

プレビュー画面表示

2.1.1.11 全画面プレビューで表示している画面を切り替える

✔ 事前に必要な操作

オリジナルデザインテンプレートの公開履歴を確認する (see page 18)

編集内容を公開データとして保存する (see page 14)

オリジナルデザインテンプレートの公開履歴から、過去のデザインを確認する (see page 19)



1. セレクトボックスで表示を確認したい画面を選択する

全画面プレビューから公開履歴一覧に戻る

✔ 事前に必要な操作

オリジナルデザインテンプレートの公開履歴を確認する (see page 18)

編集内容を公開データとして保存する (see page 14)

オリジナルデザインテンプレートの公開履歴から、過去のデザインを確認する (see page 19)

公開履歴

戻る ¹

画面切り替え 決済

ご利用内容

利用金額

¥1,100

小計 ¥1,000

税送料 ¥100

決済手段選択

クレジットカード VISA Mastercard JCB

コンビニ LAWSON FamilyMart MINISTOP

1. **戻る** をクリックする

2.1.1.12 オリジナルデザインテンプレートの公開履歴から復元する

✔ **事前に必要な操作**

オリジナルデザインテンプレートの公開履歴を確認する (see page 18)
編集内容を公開データとして保存する (see page 14)

⚠ 一時保存/公開 するまで、オリジナルデザインテンプレートの設定は保存や公開がされません。
以下を参考に、一時保存、もしくは公開をしてください。

- 編集内容を一時的に保存する (see page 13)
- 編集内容を公開データとして保存する (see page 14)



W

1. **復元** をクリックする




2. 履歴復元完了のメッセージが表示され、プレビュー画面に設定が反映されていることを確認する

2.1.1.13 オリジナルデザインテンプレートの設定をデフォルトに戻す

⚠ 一時保存/公開 するまで、オリジナルデザインテンプレートの設定は保存や公開がされません。
以下を参考に、一時保存、もしくは公開をしてください。

- 編集内容を一時的に保存する (see page 13)
- 編集内容を公開データとして保存する (see page 14)



1. **デフォルトに戻す** をクリックする



2. **OK** をクリックし、現在の設定をデフォルトに戻す

2.1.2 オリジナルデザインテンプレート設定を、プレビュー画面で確認する

✔ 事前に必要な操作

編集内容を公開データとして保存する (see page 14)

⚠ 公開されたオリジナルデザインテンプレートのみプレビューで確認可能です。
一時保存されたオリジナルデザインテンプレートの確認は行えません。

その他 / リンクタイプ Plus
テンプレート

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 **テンプレート** 1

画面 通知

オリジナルデザイン

No.	テンプレート名	一時保存日時	公開日時	プレビュー	ダウンロード	
1	テンプレート1 🔗	未公開データあり	20- ()	20- ()	決済画面 2 カード編集画面	📄
2	テンプレート2 🔗			決済画面 カード編集画面	📄	
3	テンプレート3 🔗			決済画面 カード編集画面	📄	
4	テンプレート4 🔗			決済画面 カード編集画面	📄	
5	テンプレート5 🔗			決済画面 カード編集画面	📄	

1. **テンプレート** をクリック
2. **決済画面**、**カード編集画面** をクリックすると別タブでそれぞれのプレビューが確認できます

2.1.3 オリジナルデザインテンプレートの設定をダウンロードする

✔ 事前に必要な操作

編集内容を公開データとして保存する (see page 14)

⚠ 公開されたオリジナルデザインテンプレートのみダウンロード可能です。
一時保存されたオリジナルデザインテンプレートのダウンロードは行えません。

その他 / リンクタイプ Plus
テンプレート取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 テンプレート

画面 通知

オリジナルデザイン

No.	テンプレート名		一時保存日時	公開日時	プレビュー	ダウンロード	
1	テンプレート1	未公開データあり	編集	20 ()	20 ()	決済画面 カード編集画面	↓
2	テンプレート2		編集		決済画面 カード編集画面	↓	

1. **ダウンロードアイコン** をクリック

3 オリジナルデザイン設定項目一覧

3.1 設定一覧

オリジナルデザイン編集画面では大きく分けて下記の設定を行います。

設定の種類	設定の内容
全画面共通設定	
全画面共通設定	全画面に共通する設定 (文字色、背景色、ヘッダ、フッタ等の設定)
画面ごとの設定	
決済 - 決済選択画面	決済選択画面の設定 (取引内容、決済手段選択/入力、メッセージエリア等の設定)
決済 - 確認画面	決済確認画面の設定 (メッセージエリアの設定)
決済 - 完了画面	決済完了画面の設定 (メッセージエリアの設定)
カード編集 - カード編集画面	カード編集画面の設定 (カード会員情報欄、カード情報入力欄、メッセージエリアの設定)
カード編集 - 確認画面	カード編集確認画面の設定 (メッセージエリアの設定)
カード編集 - 完了画面	カード編集完了画面の設定 (メッセージエリアの設定)
エラー画面	エラー画面の設定 (メッセージエリアの設定)

3.2 入力形式について

オリジナルデザイン編集画面の編集項目の入力形式は下記の通りです。

入力形式	説明
テキスト	<p>画面に表示するテキストを設定します。</p> <p><使用可能文字></p> <ul style="list-style-type: none"> 半角英数字 半角記号(除く ^ ` { } ~ & < > " ') 全角文字 <p><入力可能範囲></p> <p>項目によって異なります 次章以降の各項目の入力形式欄に記載します</p>
カラーコード	<p>色は # (シャープ) + 6桁の英数字の形式で設定してください。</p> <p>※3桁での指定は不可です。</p> <p>例) 赤の場合 #ff0000 (#f00は不可)</p> <p>カラーピッカーによる指定も可能です。 カラーコードが未指定の場合、黒が適用されます。</p>
ピクセル	<p>画面要素のサイズをピクセル単位で指定します。</p> <p><使用可能文字></p> <ul style="list-style-type: none"> 数字のみ <p><入力可能範囲></p> <p>項目によって異なります 次章以降の各項目の入力形式欄に記載します</p>
URL	<p>http://又は https://で始まるURLを設定してください。</p> <p><入力可能範囲></p> <ul style="list-style-type: none"> 最大256バイト
ON・OFF	画面表示の表示・非表示をON・OFFボタンで切り替えます。
ラジオボタン	ラジオボタンで設定を選択します。
チェックボックス	チェックボックスで設定を選択します。
ドラッグアンドドロップ	ドラッグアンドドロップで並び替え設定を行います。

3.3 全画面共通設定

カテゴリ	項目	入力形式 (入力可能範囲)	説明
文字	文字色	カラーコード	画面全体の文字色を設定します。
背景	背景色	カラーコード	画面全体の背景色を設定します。
全体的なスタイル	スタイル	ラジオボタン	画面全体のボタンや枠線のスタイルを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> ・角(sharp)…ボタンや枠線の角が直角になります ・角丸(rounded)…ボタンや枠線の角が角丸になります。 ・丸(pill)…ボタンや枠線の角が丸になります。
ファビコン	画像URL	URL	ブラウザのタブ等に表示されるアイコンを設定します。 ※本設定はオリジナルデザインテンプレート編集画面上では反映の確認は行えません。 確認する場合、「 オリジナルデザインのテンプレート設定を、プレビュー画面で確認する (see page 25) 」で確認してください、
ヘッダ			ヘッダに関する設定です。
ヘッダ	画面表示	ON・OFF	ヘッダの表示・非表示を設定します。
	背景色	カラーコード	ヘッダの背景色を設定します。
	ボーダーの色	カラーコード	ヘッダのボーダーの色を設定します。
	ボーダーの太さ	ピクセル (最大9px)	ボーダーの太さを指定します。 0を指定した場合、ボーダーは表示されません。
	高さ (PC)	ピクセル (最大999px)	PC表示時のヘッダの高さを設定します。 未指定時は、ヘッダ内のショップ名やロゴ画像のサイズによって高さが決まります。
	高さ (スマホ)	ピクセル (最大999px)	スマートフォン表示時のヘッダの高さを設定します。 未指定時は、ヘッダ内のショップ名やロゴ画像のサイズによって高さが決まります。
	ドロップシャドウ	ラジオボタン	ヘッダにつける影の有無を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> ・あり ・なし
	ショップ名 - 画面表示	ON・OFF	ヘッダのショップ名の表示・非表示を設定します。 画面表示がONであっても、ショップ名が未設定の場合、ショップ名は表示されません。
	ショップ名 - ショップ名	テキスト (最大50桁)	ヘッダのショップ名を設定します。
ショップ名 - 文字色	カラーコード	ヘッダのショップ名の文字色を設定します。	

カテゴリ	項目	入力形式 (入力可能範囲)	説明
	ショップ名 - 文字サイズ	ピクセル (最大99px)	ヘッダのショップ名の文字サイズを設定します。
	ショップ名 - 要素の位置	ラジオボタン	ヘッダの要素の位置を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 左 • 中央 • 右
	ロゴ - 画面表示	ON・OFF	ヘッダのロゴ画像の表示・非表示を設定します。 ※画面表示がONであっても、画像URLが未設定の場合、ロゴ画像は表示されません。
	ロゴ - 画像URL	URL	ロゴ画像をURLの形式で設定します。
	ロゴ - 幅(PC)	ピクセル (最大9999px)	PC表示時のロゴ画像の幅を設定します。 ロゴ画像の横幅がコンテンツエリアの幅を超える場合、横幅はコンテンツエリア幅となるようにサイズ調整が行われます。
	ロゴ - 幅(スマホ)	ピクセル (最大9999px)	スマートフォン表示時のロゴ画像の幅を設定します。 ロゴ画像の横幅がコンテンツエリアの幅を超える場合、横幅はコンテンツエリア幅となるようにサイズ調整が行われます。
	ロゴ - 位置	ラジオボタン	ロゴ画像の位置を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 左 • 中央 • 右
プログレスバー			プログレスバーに関する設定です。
プログレスバー	画面表示	ON・OFF	プログレスバーの表示・非表示を設定します。
	デザイン	ラジオボタン	プログレスバーのデザインを設定します。 デザインは3パターンまたは画像URLを設定できます。 「画像URLで指定」を選択し、各画面に画像URLを設定しない場合、プログレスバーは表示されません。 <ul style="list-style-type: none"> • A  • B  • C  • 画像URLで指定
	幅	ピクセル (最大9999px)	プログレスバーの幅を設定します。
	色	カラーコード	プログレスバーの進捗未達時の色を設定します。

カテゴリ	項目	入力形式 (入力可能範囲)	説明
	アクティブ時の色 ※1	カラーコード	プログレスバーの進捗達成時の色を設定します。
	文字 - 文字の表示ON/OFF ※1	ON・OFF	プログレスバーの文字の表示・非表示を設定します。 ※画面表示がONであっても、文字列が未設定の場合、プログレスバーの文字は表示されません。
	文字 - 文字色※1	カラーコード	プログレスバーの進捗未達時の文字色を設定します。
	文字 - アクティブ時の色 ※1	カラーコード	プログレスバーの進捗達成時の文字色を設定します。
	文字 - 決済 - 決済選択画面 ※1	テキスト (最大50桁)	プログレスバーの決済選択画面部分の進捗に表示する文字を設定します。
	文字 - 決済 - 確認画面※1	テキスト (最大50桁)	プログレスバーの確認画面部分の進捗に表示する文字を設定します。
	文字 - 決済 - 完了画面※1	テキスト (最大50桁)	プログレスバーの完了画面部分の進捗に表示する文字を設定します。
	文字 - カード編集 - カード編集画面※1	テキスト (最大50桁)	プログレスバーの決済選択画面部分の進捗に表示する文字を設定します。
	文字 - カード編集 - 確認画面※1	テキスト (最大50桁)	プログレスバーの確認画面部分の進捗に表示する文字を設定します。
	文字 - カード編集 - 完了画面※1	テキスト (最大50桁)	プログレスバーの完了画面部分の進捗に表示する文字を設定します。
	画像URL - 決済 - 決済選択画面※2	URL	決済選択画面に表示するプログレスバーの画像URLを設定します。
	画像URL - 決済 - 確認画面※2	URL	決済の確認画面に表示するプログレスバーの画像URLを設定します。
	画像URL - 決済 - 完了画面※2	URL	決済の完了画面に表示するプログレスバーの画像URLを設定します。
	画像URL - カード編集 - カード編集画面※2	URL	カード編集画面に表示するプログレスバーの画像URLを設定します。
	画像URL - カード編集 - 確認画面※2	URL	カード編集の確認画面に表示するプログレスバーの画像URLを設定します。

カテゴリ	項目	入力形式 (入力可能範囲)	説明
	画像URL- カード編集 - 完了画面※2	URL	カード編集の完了画面に表示するプログレスバーの画像URLを設定します。
メッセージエリア			メッセージエリアに関する設定です。 メッセージエリアの文字色・背景色等の設定が可能です。 メッセージの内容は「画面ごとの設定」で各画面毎に行います。
メッセージ エリア (上部)	背景色	カラーコード	メッセージエリア（上部）の背景色を設定します。
	ボーダー色	カラーコード	メッセージエリア（上部）のボーダー色を設定します。
	ボーダーの太さ	ピクセル (最大9px)	メッセージエリア（上部）のボーダーの太さを設定します。 0を指定した場合、ボーダーは表示されません。
	タイトルの文字色	カラーコード	メッセージエリア（上部）のタイトルの文字色を設定します。
	文字色	カラーコード	メッセージエリア（上部）の本文の文字色を設定します。
メッセージ エリア (下部)	背景色	カラーコード	メッセージエリア（上部）の背景色を設定します。
	ボーダー色	カラーコード	メッセージエリア（上部）のボーダー色を設定します。
	ボーダーの太さ	ピクセル (最大9px)	メッセージエリア（上部）のボーダーの太さを設定します。 0を指定した場合、ボーダーは表示されません。
	タイトルの文字色	カラーコード	メッセージエリア（上部）のタイトルの文字色を設定します。
	文字色	カラーコード	メッセージエリア（上部）の本文の文字色を設定します。
コンテンツエリア			コンテンツエリア（各ページのメインコンテンツを配置するエリア）に関する設定です。
コンテンツ エリア	背景色	カラーコード	コンテンツエリアの背景色を設定します。
	幅	ピクセル (最大9999px)	コンテンツエリアの幅を設定します。
フッタ			フッタに関する設定です。

カテゴリ	項目	入力形式 (入力可能範囲)	説明
フッタ	画面表示	ON・OFF	フッタの表示・非表示を設定します。
	背景色	カラーコード	フッタの背景色を設定します。
	ボーダーの色	カラーコード	フッタのボーダーの色を設定します。
	ボーダーの太さ	ピクセル (最大9px)	ボーダーの太さを指定します。 0を指定した場合、ボーダーは表示されません。
	高さ (PC)	ピクセル (最大999px)	PC表示時のフッタの高さを設定します。 未指定時は、フッタ内のショップ名やロゴ画像のサイズによって高さが決まります。
	高さ (スマホ)	ピクセル (最大999px)	スマートフォン表示時のフッタの高さを設定します。 未指定時は、フッタ内のショップ名やロゴ画像のサイズによって高さが決まります。
	リンクの位置	ラジオボタン	リンクの要素の位置を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 左 • 中央 • 右
	リンクの色	カラーコード	リンクの色を設定します。
	リンクの文字サイズ	ピクセル (最大99px)	リンクの文字サイズを設定します。
	リンク1~5 - 画面表示	ON・OFF	リンクの表示・非表示を設定します。 リンクは最大5つまで設定可能です。 画面表示がONであっても、「URL」と「リンクの文字」が未設定の場合、リンクは表示されません。
	リンク1~5 - URL	URL	リンクのURLを設定します。
	リンク1~5 - リンクの文字	テキスト (最大50桁)	リンクの文字を設定します。
	コピーライト - 文字サイズ	ピクセル (最大99px)	コピーライトの文字サイズを設定します。
	コピーライト - 文字色	カラーコード	コピーライトの文字色を設定します。
	コピーライト - 位置	ラジオボタン	コピーライトの位置を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 左 • 中央 • 右
コピーライト - テキスト	テキスト (最大150桁)	コピーライトのテキストを設定します。	

カテゴリ	項目	入力形式 (入力可能範囲)	説明
	ロゴ - 画面表示	ON・OFF	フッタのロゴ画像の表示・非表示を設定します。 画面表示がONであっても、画像URLが未設定の場合、ロゴ画像は表示されません。
	ロゴ - 画像URL	URL	ロゴ画像をURLの形式で設定します。
	ロゴ - 幅(PC)	ピクセル (最大9999px)	PC表示時のロゴ画像の幅を設定します。 ロゴ画像の横幅がコンテンツエリアの幅を超える場合、横幅はコンテンツエリア幅となるようにサイズ調整が行われます。
	ロゴ - 幅(スマホ)	ピクセル (最大9999px)	スマートフォン表示時のロゴ画像の幅を設定します。 ロゴ画像の横幅がコンテンツエリアの幅を超える場合、横幅はコンテンツエリア幅となるようにサイズ調整が行われます。
	ロゴ - 位置	ラジオボタン	ロゴ画像の位置を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 左 • 中央 • 右
ボタン			ボタンに関する設定です。
ボタン	ボーダーの太さ	ピクセル (最大9px)	ボタンのボーダーの太さを設定します。 0を指定した場合、ボーダーは表示されません。
サイトに 戻るボタン	背景色	カラーコード	サイトに戻るボタンの背景色を設定します。
	ボーダーの色	カラーコード	サイトに戻るボタンのボーダーの色を設定します。
	文字色	カラーコード	サイトに戻るボタンの文字色を設定します。
次の画面に 進むボタン	背景色	カラーコード	次の画面に進むボタンの背景色を設定します。
	ボーダーの色	カラーコード	次の画面に進むボタンのボーダーの色を設定します。
	文字色	カラーコード	次の画面に進むボタンの文字色を設定します。
前の画面に 戻るボタン	背景色	カラーコード	前の画面に戻るボタンの背景色を設定します。
	ボーダーの色	カラーコード	前の画面に戻るボタンのボーダーの色を設定します。
	文字色	カラーコード	前の画面に戻るボタンの文字色を設定します。
プレビュー用設定			オリジナルデザイン編集画面にのみ適用される設定です。 実際に作成されるURLには本設定は適用されません。
プレビュー 用設定	サイトに戻るボタン	ON・OFF	プレビュー画面上のサイトに戻るボタンの表示・非表示を設定します。 実画面のサイトに戻るボタンは戻り先URLを設定すると表示されます。

※ 1 プログレスバーのデザイン「ABC」選択時のみ設定する項目

※ 2 プログレスバーのデザイン「画像URLで指定」選択時のみ設定する項目

3.4 画面ごとの設定

3.4.1 決済

3.4.1.1 決済選択画面

カテゴリ	項目	入力形式 (入力可能範囲)	説明
ページタイトル			ページタイトルに関する設定です。
ページタイトル	ページタイトル	ON・OFF	ページタイトルの表示・非表示を設定します。
	ページタイトル	テキスト (最大50桁)	ページタイトルのテキストを設定します。
取引内容			取引説明に関する設定です。 ※本項目は決済確認画面と決済完了画面にも適用されます。
取引内容	画面表示	ON・OFF	取引内容欄の表示・非表示を設定します。 非表示時、下記の項目が非表示になります。 <ul style="list-style-type: none"> • タイトル • 利用金額 • 詳細を表示 (オーダーID・取引概要・取引説明)
	タイトル	テキスト (最大50桁)	取引内容のタイトルを設定します。
	ボーダー色	カラーコード	取引内容欄のボーダー色を設定します。
	詳細を表示 - オーダーID	ON・OFF	「詳細を表示」内のオーダーIDの表示・非表示を設定します。 「オーダーID」「取引概要」「取引説明」がすべて非表示の場合、「詳細を表示」が非表示になります。
	詳細を表示 - 取引概要	ON・OFF	「詳細を表示」内の取引概要の表示・非表示を設定します。
	詳細を表示 - 取引説明	ON・OFF	「詳細を表示」内の取引説明の表示・非表示を設定します。
要素の並び方			※本項目は決済確認画面にも適用されます。
要素の並び方	レイアウト	ラジオボタン	コンテンツエリア内のレイアウトを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 1カラム…コンテンツを1列で表示します。 • 2カラム…コンテンツを2列で表示します。 (「取引内容」列+「決済手段選択/入力」列)
決済手段選択/入力			決済手段選択欄と入力欄に関する設定です。
決済手段選択/入力	決済手段並び順	ドラッグアンドドロップ	決済手段の並び順を設定します。

カテゴリ	項目	入力形式 (入力可能範囲)	説明
	決済手段選択	ラジオボタン	決済手段選択欄のデザインを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 線無し ブロック 線あり
	決済手段ロゴ	ON・OFF	決済手段ロゴの表示・非表示を設定します。 クレジットカード決済のロゴは契約のあるカードブランドのロゴが表示されます。 コンビニ決済のロゴは利用可能なコンビニのロゴが表示されます。
	注釈 - 画面表示	ON・OFF	注釈の表示・非表示を設定します。
	注釈 - 注釈の文字サイズ	ピクセル (最大99px)	注釈の文字サイズを設定します。
	注釈 - 注釈の文字色	カラーコード	注釈の文字色を設定します。
	注釈 - 注釈の内容(各決済手段)	テキスト (最大150桁)	注釈の内容を設定します。 注釈の内容は各決済手段毎に設定します。
	セキュリティコードの説明 画面表示	ON・OFF	セキュリティコードの説明の表示・非表示を設定します。 表示した場合、セキュリティコードの入力欄にアイコンが表示され、アイコンにホバーすると説明文が表示されます。 本設定はクレジットカード決済と多通貨クレジットカード決済に適用されます。
	セキュリティコードの説明 文	テキスト (最大150桁)	セキュリティコードの説明文を設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
メッセージエリア			メッセージエリアの表示内容に関する設定です。
メッセージ エリア（上 部）	画面表示	ON・OFF	メッセージエリア上部の表示・非表示を設定します。
	タイトル	テキスト (最大50桁)	メッセージエリアのタイトルを設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
	本文	テキスト (最大500桁)	メッセージエリアの本文を設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
メッセージ エリア（下 部）	画面表示	ON・OFF	メッセージエリア上部の表示・非表示を設定します。
	タイトル	テキスト (最大50桁)	メッセージエリアのタイトルを設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
	本文	テキスト (最大500桁)	メッセージエリアの本文を設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
プレビュー用設定			オリジナルデザイン編集画面にのみ適用される設定です。 実際に作成されるURLには本設定は適用されません。

カテゴリ	項目	入力形式 (入力可能範囲)	説明
プレビュー 用設定	利用可能決済手段	チェックボック ス	オリジナルデザイン編集画面のプレビュー画面に表示する決済手段を設定します。 選択していない場合は、契約のあるすべての決済手段が表示されます。

3.4.1.2 確認画面

カテゴリ	項目	入力形式 (サイズ)	説明
ページタイトル			ページタイトルに関する設定です。
ページタイトル	ページタイトル	ON・OFF	ページタイトルの表示・非表示を設定します。
	ページタイトル	テキスト (最大50桁)	ページタイトルのテキストを設定します。
メッセージエリア			メッセージエリアの表示内容に関する設定です。
メッセージエリア (上部)	画面表示	ON・OFF	メッセージエリア上部の表示・非表示を設定します。
	タイトル	テキスト (最大50桁)	メッセージエリアのタイトルを設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
	本文	テキスト (最大500桁)	メッセージエリアの本文を設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
メッセージエリア (下部)	画面表示	ON・OFF	メッセージエリア上部の表示・非表示を設定します。
	タイトル	テキスト (最大50桁)	メッセージエリアのタイトルを設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
	本文	テキスト (最大500桁)	メッセージエリアの本文を設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。

3.4.2 完了画面

カテゴリ	項目	入力形式 (サイズ)	説明
メッセージエリア			メッセージエリアの表示内容に関する設定です。
メッセージ エリア（上 部）	画面表示	ON・OFF	メッセージエリア上部の表示・非表示を設定します。
	タイトル	テキスト (最大50桁)	メッセージエリアのタイトルを設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
	本文	テキスト (最大500桁)	メッセージエリアの本文を設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
メッセージ エリア（下 部）	画面表示	ON・OFF	メッセージエリア上部の表示・非表示を設定します。
	タイトル	テキスト (最大50桁)	メッセージエリアのタイトルを設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
	本文	テキスト (最大500桁)	メッセージエリアの本文を設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。

3.4.3 カード編集

3.4.3.1 カード編集画面

カテゴリ	項目	入力形式 (サイズ)	説明
カード会員情報			カード会員情報欄に関する設定です。
ページタイトル	会員ID	ON・OFF	会員IDの表示・非表示を設定します。
	会員名	ON・OFF	会員名の表示・非表示を設定します。
カード情報入力			取引説明に関する設定です。 ※本項目は決済確認画面と決済完了画面にも適用されます。
カード情報入力	セキュリティコードの説明 画面表示	ON・OFF	セキュリティコードの説明の表示・非表示を設定します。 表示した場合、セキュリティコードの入力欄にアイコンが表示され、アイコンにホバーすると説明文が表示されます。
	セキュリティコードの説明文	テキスト (最大150桁)	セキュリティコードの説明文を設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
メッセージエリア			メッセージエリアの表示内容に関する設定です。
メッセージエリア (上部)	画面表示	ON・OFF	メッセージエリア上部の表示・非表示を設定します。
	タイトル	テキスト (最大50桁)	メッセージエリアのタイトルを設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
	本文	テキスト (最大500桁)	メッセージエリアの本文を設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
メッセージエリア (下部)	画面表示	ON・OFF	メッセージエリア上部の表示・非表示を設定します。
	タイトル	テキスト (最大50桁)	メッセージエリアのタイトルを設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
	本文	テキスト (最大500桁)	メッセージエリアの本文を設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
プレビュー用設定			オリジナルデザイン編集画面にのみ適用される設定です。 実際に作成されるURLには本設定は適用されません。
プレビュー用設定	カード編集セキュリティコード	ON・OFF	セキュリティコード入力欄の表示・非表示を設定します。 実画面のセキュリティコード入力欄はセキュリティコード必須フラグを「ON (表示する)」を設定すると表示されます。

3.4.4 確認画面

カテゴリ	項目	入力形式 (サイズ)	説明
メッセージエリア			メッセージエリアの表示内容に関する設定です。
メッセージ エリア (上 部)	画面表示	ON・OFF	メッセージエリア上部の表示・非表示を設定します。
	タイトル	テキスト (最大50桁)	メッセージエリアのタイトルを設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
	本文	テキスト (最大500桁)	メッセージエリアの本文を設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
メッセージ エリア (下 部)	画面表示	ON・OFF	メッセージエリア上部の表示・非表示を設定します。
	タイトル	テキスト (最大50桁)	メッセージエリアのタイトルを設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
	本文	テキスト (最大500桁)	メッセージエリアの本文を設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。

3.4.5 完了画面

カテゴリ	項目	入力形式 (サイズ)	説明
メッセージエリア			メッセージエリアの表示内容に関する設定です。
メッセージ エリア (上 部)	画面表示	ON・OFF	メッセージエリア上部の表示・非表示を設定します。
	タイトル	テキスト (最大50桁)	メッセージエリアのタイトルを設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
	本文	テキスト (最大500桁)	メッセージエリアの本文を設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
メッセージ エリア (下 部)	画面表示	ON・OFF	メッセージエリア上部の表示・非表示を設定します。
	タイトル	テキスト (最大50桁)	メッセージエリアのタイトルを設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。
	本文	テキスト (最大500桁)	メッセージエリアの本文を設定します。 本項目には改行コードを設定することが可能です。

4 リンクタイプ Plus オリジナルデザイン利用マニュアル改定履歴

バージョン	公開日	章	内容
1.00	2024/04/16	-	新規作成
1.01	2024/12/18	リンクタイプ Plus オリジナルデザイン 概要	カスタマイズイメージに決済手段の並び順を追加
		オリジナルデザイン設定項目一覧	画面ごとの設定>決済選択画面の設定項目に決済手段並び順を追加